



1. 登录数据分析平台 <http://10.1.2.66:9062/smartbi/vision/index.jsp>
使用域账号登录，登录前需开通用户权限。
2. 在“分析展现-系统画像”目录下新建以“系统名称”命名的文件夹；
复制“系统子屏屏幕”到新建系统文件夹下，重命名为“XX 系统子屏”；
在“系统名称”文件夹下新建子目录，命名为“组件”。（注意：所有系统共用同一个模板，请不要在原模板改动，一定要复制到自己系统下再修改）






3. 编辑“组件”。


(1) 连接数据源：点击右上角“数据” - “选择业务数据集” - “全部资源” - “公共空间-数据模型” - “画像指标明细模型”。




(2) 添加组件：点击左上角“组件”顶部工具栏“+添加组件”，选择相应图标双击或者拖拉至页面中间。




(3) 筛选器设置规则：点击右侧工具栏“筛选器”，将相应维度拉至筛选框。一般筛选维度主要有“数据日期”、“指标名称”、“应用系统名称”三个维度。点击筛选维度框右侧三个点，选择“筛选器设置”。（筛选器请隐藏，选择“隐藏组件”即可）



(a) “数据日期”筛选规则：
时点数据，控件类型“日期-日期”，操作符“等于”，静态值选具体日期。



趋势数据，控件类型“日期-年”，操作符“大于等于”，静态值选择年份。




(b) “指标名称” 筛选规则：控件类型 “多选下拉”，操作符 “包含”，列表选择输入指标并选择。



(4) 组件设置规则：右侧工具栏选择 “组件设置”，根据图表类型将维度和度量值拖进相应框框。



请注意：组件的 **背景、边框和仪表盘** 的背景色均需选择 “透明色”，如下图。



组件的排版可以修改，点击“属性-图例-位置”，如下图。




X轴/Y轴的修改调整，字体/布局等其他内容也在属性进行设置。



(5) 图层设置：可以锁定位置、隐藏组件等。


(6) 保存，存放在相应位置，即“系统名称”-“组件”，并对应图表名称进行命名。

(7) 其他组件可以通过复制粘贴的方式先命名好，再双击进行编辑。（可以切换组件类型、筛选指标名称和数据日期）



4. 在子屏上对组件进行布局：

(1) 双击“XX系统子屏”进入编辑页面，将页面编辑器（子屏下方筛选器）的系统名称切换为本系统；点击组件的编辑按钮进行替换操作，选择“内部资源”，在下拉框筛选相应组件名称，并编辑“目标资源筛选器”，一般选择“数据日期”和“应用系统名称”（数据日期根据组件的数据日期进行控件类型设置）。



编辑[左上1]

类型 外部链接 内部资源

链接 * 贷款增速增长率

对链接目标值

目标资源筛选器

- 分析报表
- 公共空间
- 系统画像
- 报表平台
- 组件
- 分类账户趋势图
- 存款增速趋势图
- 数据模型
- 新核心系统
- 管理与验收系统
- 综合信贷系统

编辑[左上1]

类型 外部链接 内部资源

链接 * 分类账户趋势图

对链接目标传值

目标资源筛选器

[筛选]数据日期

源字段

[筛选器]数据日期_年 / 数据日期

[筛选器]数据日期	数据日期
<input checked="" type="checkbox"/> [筛选器]数据日期_年	
[筛选器]应用系统名称	
[筛选器]指标名称	

编辑[左上1]

类型 外部链接 内部资源

链接 * 分类账户趋势图

对链接目标传值

目标资源筛选器

[筛选]数据日期

[筛选]应用系统名称

源字段

[筛选器]数据日期_年 / 数据日期

<input checked="" type="checkbox"/> [筛选器]数据日期	数据日期
[筛选器]数据日期_年	
[筛选器]应用系统名称	
[筛选器]指标名称	



(2) 对已编辑好的组件进行位置锁定，完成组件布局。